


09 Couverture au crochet *



Dimensions
59 x 69 cm
Fournitures
Fil Rico Baby Dream Tweed dk
Coloris 002 (mousse) 300 g
Crochet Rico n° 3 ½
Point employé
Point fantaisie
Suivre la grille.
Rép. les rgs 2 à 9.
Autres points
Demi-brides (dB)
Brides (B)
Noppe
1 jeté, piquer dans la m. suivante, attraper le fil et tirer une boucle, 2x [1 jeté, piquer dans la même m., attraper le fil et tirer une boucle], 1 jeté et passer de fil dans les 6 premières boucles du crochet, 1 jeté et passer le fil dans les 2 dernières boucles.
Double-brides en relief avant (DBRAv)
Par devant, croch. une DB en piquant le crochet autour de la tige de la m. du rg précédent.
Double-brides en relief arrière (DBRAr)
Par derrière, croch. une DB en piquant le crochet autour de la tige de la m. du rg précédent.
Échantillon en point fantaisie
18 m. et 20 rgs = 10 x 10 cm

Instructions
Bordure inférieure
Croch. une chaînette de 109 m. en l'air.
1e rg (rg env.) : 1 B dans la 4e m. en l'air à partir du crochet (compte comme 2 B) puis croch. en B = 107 m.
2e rg : 3 m. en l'air (comptent comme 1e B), sauter la 1e B, 1 DBRAv, *1 B, 1 DBRAv ; rép. à partir de *, term. par 1 B dans la 3e m. en l'air, tourner.
3e rg : 3 m. en l'air (comptent comme 1e B), sauter la 1e B, 1 DBRAr, *1 B, 1 DBRAr ; rép. à partir de *, term. par 1 B dans la 3e des 3 m. en l'air pour tourner, tourner.
4e rg : croch. comme le 2e rg.
Partie principale
1e rg (rg env.) : 2 m. en l'air (comptent comme 1e dB), sauter la 1e B puis croch. en dB, term. par 1 dB dans la 3e des 3 m. en l'air.
2e rg : 1 m. en l'air (ne compte pas comme m.), 5 m. s., *1 noppe dans la m. suivante, 5 m. s. ; rép. à partir de *, term. par 1 m. s. dans la 2e des 2 m. en l'air.
3e rg : 2 m. en l'air (comptent comme 1e dB), sauter la 1e m. s. puis croch. en dB.
4e et 5e rgs : 2 m. en l'air (comptent comme 1e dB), sauter la 1e dB puis croch. en dB, croch. la dernière dB dans la 2e des 2 m. en l'air.
6e rg : 1 m. en l'air (ne compte pas comme m.), 2 m. s., *1 noppe dans la m. suivante, 5 m. s. ; rép. à partir de * jusqu'à 3 m. de la fin du rg, 1 noppe, 1 m. s., 1 m. s. dans la 2e des 2 m. en l'air.
du 7e au 9e rg : croch. comme du 3e au 5e rg.
Rép. les rgs 2 à 9.
À environ 67 cm de hauteur, après un 7e rg du pt, croch. la bordure supérieure.
Bordure supérieure
1e rg : 3 m. en l'air (comptent comme 1e B),



sauter la 1e B puis croch. en B, term. par 1 B dans la 2e des 2 m. en l'air.
2e rg : 3 m. en l'air (comptent comme 1e B), sauter la 1e B, 1 DBRAr, *1 B, 1 DBRAr ; rép. à partir de *, term. par 1 B dans la 3e des 3 m. en l'air.
3e rg : 3 m. en l'air (comptent comme 1e B), sauter la 1e B, 1 DBRAv, *1 B, 1 DBRAv ; rép. à partir de *, term. par 1 B dans la 3e des 3 m. en l'air.
4e rg : croch. comme le 2e rg.

Bordures latérales

Nouer le fil à l'angle inférieur droit ou à l'angle supérieur.uche et croch. le long des fins de rgs.
1e rg : 3 m. en l'air (comptent comme 1e B ici et aux rgs suivants), 1 B dans la 1e fin de rg, 2 B dans chaque fin de rg suivante en sautant les rgs avec m. s. et noppes, term. par 2 B dans la dernière m. ou la dernière m. en l'air de la chaînette de montage pour l'autre côté.
2e rg : 3 m. en l'air, sauter la 1e B, 1 DBRAv, *1 B dans la B suivante, 1 DBRAv ; rép. à partir de *, term. par 1 B dans la 3e des 3 m. en l'air.
3e rg : 3 m. en l'air, sauter la 1e B, 1 DBRAr, *1 B dans la B suivante, 1 DBRAr ; rép. à partir de *, term. par 1 B dans la 3e des 3 m. en l'air.
4e rg : croch. comme le 1e rg.
Couper le fil et le tirer dans la dernière m.

Finitions

Étendre la couverture aux dimensions indiquées, l'humidifier et laisser sécher.


m. en l'air


m. s.


dB


B


DBRAv


DBRAr


Noppe